Herstel je inbelverbinding

Snel terug het inter

Zonder dat je weet waarom, kan je plotseling niet meer surfen. Het inbelicoontje is van je bureaublad verdwenen of je krijgt doodleuk de melding dat het telefoonnummer niet correct is. We leggen je uit hoe je die inbelverbinding opnieuw aanmaakt en terug naar hartelust kan surfen.

Als de kat de telefoonkabel niet heeft doorgebeten en de telefoonstekker nog steeds in de contactdoos zit, dan heeft het euvel een andere oorzaak. Gelukkig krijg je bij een internetverbinding altijd een blad van de *provider* waar alle abonnementsgegevens op staan. Ben je dat blad kwijt, dan moet je contact opnemen met je provider, die dan de nodige stappen zal ondernemen om je verder te helpen. Heb je het blad bij de hand en staat de computer aan? Mooi, dan kunnen we aan de slag!

Stap 1
Nieuwe verbinding

Druk op START en kies voor CONFIGURATIESCHERM. Klik op de categorie NETWERK- EN INTERNETVERBINDINGEN. Kies onderaan voor het pictogram NETWERKVERBINDINGEN. In het scherm dat nu verschijnt klik je linksboven op EEN NIEUWE VERBINDING MAKEN. Windows opent nu de wizard 'Nieuwe Verbinding', waarmee je een internetverbinding tot stand kan brengen. Klik op VOLGENDE en kies voor VERBINDING MET HET INTERNET MAKEN.


Met behulp van de wizard maken we een nieuwe internetverbinding.

Op het volgende scherm kiezen we voor IK WIL HANDMATIG EEN VERBINDING INSTELLEN, waarna we opnieuw bevestigen met een druk op VOLGENDE. Nu moet je de computer vertellen hoe je het internet opgaat. In ons geval is dat met een modem, dus kiezen we voor de eerste optie, een VERBINDING MAKEN VIA EEN INBELMODEM.

Stap 2
Providergegevens

Nu moeten we de gegevens van de provider ingeven. Dit is het moment waarop we dat fameuze blad nodig hebben. Geef de naam van je internetprovider in en druk op VOLGENDE. Op het volgende scherm moet je het inbelnummer ingeven. Dikwijls staan hier verschillende nummers opgegeven. Kies zeker een nummer dat in je eigen telefoonzone ligt. Anders loop je het risico op het einde van de maand met een hoge telefoonrekening opgezadeld te worden. Na een druk op VOLGENDE kom je in het scherm terecht waar je de GEBRUIKERSNAAM en het WACHTWOORD moet ingeven. Net als het telefoonnummer kan je die informatie op het blad met providergegevens terugvinden. Onderaan het scherm kan je nog drie keuzemogelijkheden aan- of afvinken. Wil je dat iedereen van de nieuwe inbelverbinding gebruik kan maken, selecteer dan de optie DEZE ACCOUNT MET DIT WACHTWOORD GEBRUIKEN VOOR IEDEREEN DIE VANAF DEZE COMPUTER VERBINDING MET HET INTERNET MAAKT. Zorg er zeker voor dat de optie DEZE INTERNET-VERBINDING ALS STANDAARDVERBINDING INSTELLEN geselecteerd is. Die optie zorgt dat Internet

Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in.



net op

Explorer altijd deze verbinding zal gebruiken. Zo vermijd je conflicten met een eventuele vorige inbelverbinding. Schakel de derde optie in als je wil dat de *firewall* van Windows XP ingeschakeld wordt. Let er ook op dat je twee keer hetzelfde wachtwoord intikt of Windows berispt je met een foutmelding wanneer je op **Volgende** klikt.

Stap 3
Verbinding maken

Op het laatste scherm zetten we nog een vinkje voor **Snelkoppeling aan het bureaublad toevoegen.** Druk op **Voltooien** om de wizard af te sluiten. Onmiddellijk verschijnt het venster **Verbinding maken** op je scherm. Indien je dat wil, kan je onder **Deze gebruikersnaam en dit Wachtwoord opslaan voor** nog een vinkje zetten voor **Iedereen die deze computer gebruikt.**
Klik tenslotte op **Kiezen** en je kan weer het net op. Veel surfplezier!

— Benjamin Carlier —

Een druk op kiezen en we zijn terug verbonden met het internet.

VAKTAAL

Firewall: Een veiligheidsvoorziening die de gegevenuitwisseling in het oog houdt. Wie zich op het internet begeeft, kan zich op die manier beschermen tegen personen die zonder toestemming zijn systeem binnendringen.

Provider: Een aanbieder van internettoegang (ISP of Internet Service Provider).